

GridEngine ユーザーマニュアル

目次

1	インストール概要	2
2	コマンド例	3
3	出荷設定	6
4	ジョブの投入例	8
付	録 A	10
	A.1 HPC システムズ お問い合わせ先	10

1 インストール概要

(1) パッケージ

<u>http://gridscheduler.sourceforge.net/</u>より配布されている Open Grid Scheduler 2011.11 のパッケージをインストールしています。

(2) インストールディレクトリ

/usr/share/ge2011.11

クラスタ構成の場合、ヘッドノードのディレクトリを NFS で共有します。

(3) 管理ユーザー

sgeadmin

(4) デーモン

OS 起動時に自動でデーモンが動作します。

/etc/init.d/sgemaster.hpcs ・・・ GridEngine のヘッドノードのみで起動します
/etc/init.d/sgeexecd.hpcs ・・・ GridEngine が管理する全ノードで起動します

(5) 環境設定ファイル

GridEngine の環境設定は各ユーザーのホームディレクトリのファイルで行われています。 root ユーザーは、tcsh をご使用の場合は ~/.cshrc ファイル、bash をご使用の場合は ~/.bashrc ファイル内で GridEngine の環境をセットします。

ー般ユーザーは ~/.cshrc ファイルまたは ~/.bashrc ファイル内で /home/.common 以下に用意した GridEngine 環境設定スクリプトを実行します。

2 コマンド例

(1) qhost

クラスタの全ノードの状態を表示します。

\$ qhost HOSTNAME	ARCH N	CPU LO	OAD	MEMTOT	MEMUSE	SWAPTO	SWAPUS		
global	-		_	-	_	_	-	-	
hpcs01	linux-64		8	0.18	7.7G	1.2G	3.8G	0.0	
hpcs02	linux-64		8	0.01	7.7G	199.9M	3.8G	0.0	
hpcs03	linux-64		8	0.02	7.7G	196.8M	3.8G	0.0	

(2) qsub

GridEngine 上にジョブを投入します。ジョブが投入されるとジョブ ID が表示されます。デフ オルトでは指定されるジョブはスクリプト形式である必要があります。スクリプトの内容につ いては本マニュアルの項目 4. ジョブ投入例をご参考下さい。

\$ qsub_./test.sh.
Your job 101 ("test.sh") has been submitted

(3) qdel

指定したジョブ ID のジョブを中断します。

\$ qdel_101
hpc has registered the job 101 for deletion

(4) qstat

GridEngine 上のキューやジョブの状態を表示します。

\$ qstat						
job-ID prior name	user	stat	e submit/start at queue			
slots	s ja-task-ID					
106 0.55500 test.sh	hpc	r	07/05/2012 10:40:41 all.q@hpcs04.			
localhost	1					
107 0.55500 test.sh	hpc	r	07/05/2012 10:40:41 all.q@hpcs02.			
localhost	1					
108 0.55500 test.sh	hpc	r	07/05/2012 10:40:41 all.q@hpcs03.			
localhost	1					
108 0.55500 test.sh	hpc	r	07/05/2012 10:40:41 all.q@hpcs01.			
localhost	1					

ジョブの status は以下のとおりです。

r: 実行中

qw:キュー待機中

Eqw:ジョブ投入時の誤り等が原因でキュー待機中

デフォルトでは qstat を実行したユーザーのジョブのみが表示されます。 qstat __u _"*" と実行することで全てのユーザーのジョブが表示されます。

qstat に以下のオプションを指定することで表示される情報が変わります。

-r:ジョブのリソースを表示します。

-f:キューの状態の詳細を表示します。

-j JOBID:指定したジョブIDのジョブの詳細を表示します。

ジョブが実行されない場合などはこちらをご覧下さい。

(5) qconf

GridEngine の各種設定の表示・設定等を行うコマンドです。root ユーザーは GridEngine の 設定変更を行うことができます。

qconf に以下オプションをつけることで、以下の操作を行います。

- Admin Host
 - -sh:表示 -ah:作成 -dh:削除
- Submission Host
- -ss:表示 -as:作成 -ds:削除
- Execution Host
- -sel:一覧表示 -se:表示 -ae:作成 -de:削除
- ・HostGroup -shgrpl:一覧表示 -shgrp:指定したHostGroupの表示 -ahgrp:作成 -mhgrp:編集 -dhgrp:削除
- Queue

-sql: 一覧表示 -sq: 指定した Queue の表示 -aq: 作成 -mq: 編集 -dq: 削除

- Parallel Environment
 -spl: 一覧表示 -sp: 指定した Parallel Environment の表示 -ap: 作成
 -mp: 編集 -dp: 削除
- (6) qmon

GridEngine を X-Window の GUI で操作するツールです。

qhost, qsub, qdel, qstat, qconf コマンド等の操作をこの GUI 画面で行うことができます。

\$ qmon



3 出荷設定

(1) キュー設定

出荷設定では全てのマシンを使用するキューall.q を作成しています。以下は表示例です。

```
$ gconf,_-sql
all.q
$ qconf_-sq_all.q
qname
                all.q
hostlist
                     @allhosts
seq no
                  0
load thresholds np load avg=1.75
suspend thresholds NONE
nsuspend
                 1
suspend interval 00:05:00
priority
                    0
min_cpu_interval 00:05:00
processors
                   UNDEFINED
                  BATCH INTERACTIVE
qtype
ckpt list
                    NONE
pe list
                   make smp openmpi
rerun
                  FALSE
                   1,[hpcs01.localhost=8],[hpcs02.localhost=8], ¥
slots
                  [hpcs03.localhost=8], [hpcs04.localhost=8]
                  /tmp
tmpdir
shell
                   /bin/csh
prolog
                  NONE
epilog
                  NONE
shell start mode
                   posix compliant
                 NONE
starter method
suspend method
                 NONE
resume method
                 NONE
terminate method NONE
notify
                   00:00:60
owner list
                   NONE
user lists
                     NONE
xuser lists
                     NONE
```

(2) Parallel Environment 設定

2CPU コア以上のジョブを使用する際に使用します。標準で SMP 並列用と OpenMPI 並列用 の 2 つを作成しています。

\$ qconfspl	
make	
openmpi	
smp	
\$ qconfsp_smp	
pe_name	smp
slots	999
user_lists	NONE
xuser_lists	NONE
start_proc_args	/bin/true
stop_proc_args	/bin/true
allocation_rule	\$pe_slots
control_slaves	FALSE
job_is_first_task	TRUE
urgency_slots	min
accounting_summary	FALSE
\$ qconfsp_openm	pi
pe_name	openmpi
slots	999
user_lists	NONE
xuser_lists	NONE
start_proc_args	/bin/true
stop_proc_args	/bin/true
allocation_rule	\$fill_up
control_slaves	TRUE
job_is_first_task	FALSE
urgency_slots	min
accounting_summary	FALSE

4 ジョブの投入例

以下は GridEngine を使用するジョブスクリプトの例です。

(1) 通常のジョブ

#!/bin/tcsh	
#\$cwd	# カレントディレクトリのジョブを実行する
#\$q_all.q	# all.g を使用する

./a.out

※ \$_-cwd を指定することで、ジョブの実行やログファイルの書き込みにはカレントディレ クトリが使用されます。

(2) SMP ジョブ

#!/bin/tcsh #\$_-cwd #\$_-q_all.q #\$_-pe_smp_8 # Parallel Environment と使用する CPU コア数の指定 ./a.out

2CPU コア以上を使用する場合は Parallel Environment で並列の指定をする必要があります。 SMP 並列の場合はデフォルトで設定した SMP の Parallel Environment を指定します。

(3) OpenMPI ジョブ

#!/bin/tcsh #\$___cwd #\$_-q_all.q #\$__-pe__openmpi_32 # Parallel Environment と使用する CPU コア数の指定 mpirun_-np_32_./a.out

OpenMPI を使用する場合は OpenMPI の Parallel Environment を指定してください。

※ OpenMPI パッケージ内に GridEngine 用コンポーネント tm がある場合は machinefile は不要です。以下コマンドで OpenMPI に tm モジュールがあることを ご確認下さい。

(4)ジョブを実行するノードの指定

・ノードのホスト名を指定する場合

```
#!/bin/tcsh
#$__-cwd
#$__-q_all.q
#$__-pe__smp__8
#$__-1__hostname=hpcs01
./a.out
```

HostGroup を指定する場合

```
#!/bin/tcsh
#$__-cwd
#$__-q__all.q@@allhosts
#$__-pe__smp__8
./a.out
```

付録A

A.1 HPC システムズ お問い合わせ先

弊社ホームページ <u>http://www.hpc.co.jp/support_index.html</u>
 サポート案内やお問い合わせの多い内容など様々な情報を掲載しております。

是非ご活用ください。

HPC システムズ株式会社

〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 8 階

HPC 事業部

☎【営業】03-5446-5531 【サポート】03-5446-5532

お電話によるサポート受付は祝日、弊社指定休日を除く月曜日から金曜日の9:30~17:30 とさせて頂きます。



[FAX**]** 03-5446-5550

[電子メール] <u>hpcs_support@hpc.co.jp</u>